

# מדריך מקוצר להתקנת Maple 2019

## כללי

תוכנת Maple 2019 זמינה במגוון מערכות הפעלה :

- ★ Windows 32 bit (AKA Win32)
- ★ Linux 64 bit
- ★ Windows 64 bit (AKA Win64)
- ★ Mac OS-X, Intel (version 10.10 or later)

על מנת לוודא שמחשבך עומד בדרישות הסף (הצנועות יחסית) של Maple אנו בדוק את הקישור

[https://maplesoft.com/products/system\\_requirements.aspx](https://maplesoft.com/products/system_requirements.aspx)

## טרום התקנה

- **התקנה ממדיה חיצונית** – ודא כי יש בידך את ה Flash drive / DVD הנכון המכיל את קבצי ההתקנה למערכת ההפעלה שלך. הכנס את התקליטון לכונן (או את ה-Flash drive לחריץ ה-USB) והחל בהתקנה.
- **התקנה שלא ממדיה חיצונית** – הורד את קבצי ההתקנה העדכניים :
  - ★ מאתר החברה - <http://www.digisec-technology.com>
  - ★ מ FTP מקומי
- בדוק כי מחשבך עונה לדרישות הסף להתקנה, שיש לחשבון המשתמש שלך הרשאות התקנה מתאימות להתקנה. שים לב, התקנה דורשת הרשאת Administrator.

**במחשב המחובר לאינטרנט**

במידה והנך מתקין את התוכנה על מחשב המחובר לאינטרנט בצע את הפעולות הבאות:

- בדוק כי מחשבך מחובר לרשת האינטרנט ויכול לראות אתרים חיצוניים.
- ודא כי הפיירוול \ אנטי וירוס סגורים או מוגדרים כך שיאפשרו ל **Maple** גישה לרשת (ניתן לדחות פעולה זו עד שלב האקטיבציה ממש, אך מומלץ לדעת על בעיה המונעת את השלמת ההתקנה מראש).
- לתשומת לבך!

בסיום ההתקנה מתבצע תהליך רישום ואקטיבציה של התוכנה. מחשב המחובר לאינטרנט יכול לבצע את האקטיבציה כנגד שרתי החברה באופן מיידי. התהליך הינו חד-פעמי ובמהלכו שולח המחשב המותקן מחרוזת זיהוי למוצר (קוד הרכישה וזהות המחשב המארח) ובתמורה מקבל מחרוזת שהינה מפתח ההפעלה של התוכנה. תהליך זה מתרחש אך ורק בפעם הראשונה שהתוכנה מופעלת, קרי בעת התקנתה או בזמן ההפעלה הראשונה באם פסחו על האקטיבציה במהלך ההתקנה.

לאור זאת, **חובה לתת לתוכנה גישה לרשת בסיום ההתקנה לצורך ביצוע האקטיבציה!**

מפתח ההפעלה של התוכנה – קובץ הרישיון מאוחסן בתיקיה license שתחת ספריית ההתקנה. במערכת הפעלה Windows ברירת המחדל הינה: C:\Program Files\Maple 2019\license\license.dat.

במידה ובכוונתך לפרמט את המחשב, להתקין מחדש, למחוק התקנה וכד', מומלץ ביותר לגבות קובץ זה ולהשיבו למקומו בתום ההתקנה.

**במחשב שאינו מחובר לאינטרנט**

היות ומחשבכם אינו מחובר לאינטרנט ולפיכך לא ניתן לבצע את האקטיבציה כנגד שרתי החברה באופן מיידי, עליכם לשלוח לנו את הזיהוי הפיזי של המחשב ואנו נייצר בעבורכם את מפתח ההפעלה.

אל מנת לייצר עבורכם את מפתח ההפעלה אליכם לשלוח אלי את כתובתו הפיזית (MAC Address) של כרטיס הרשת הראשון של המחשב (Ethernet NIC).


את מפתח ההפעלה של התוכנה – קובץ הרישיון, יש לאחסן בתיקיה license שתחת ספריית ההתקנה של **Maple**. במערכת הפעלה Windows ברירת המחדל הינה: C:\Program Files\Maple 2019\license\license.dat.

במידה ובכוונתך לפרמט את המחשב, להתקין מחדש, למחוק התקנה וכד', מומלץ ביותר לגבות קובץ זה ולהשיבו למקומו בתום ההתקנה.


★ במידה ואינך יודע כיצד לאתר את כתובתו הפיזית של כרטיס הרשת (MAC Address) במחשבך אנא הסתכל בנספח (העמוד האחרון בקובץ זה).

## הוראות התקנה


### 1. הפעל את קובץ ההתקנה כ – Administrator



### 2. התוכנה תפרוש את עצמה מקובץ ההתקנה




### 3. הקדמה לאחר פרישת התוכנה יפתח חלון ההקדמה לאשף ההתקנה. בתחתית החלון מצד ימין לחץ Next



#### 4. קבלת תנאי הרישיון


קבל את תנאי הרישיון כפי שמופיע בתמונה ולחץ Next



#### 5. נתיב ההתקנה


על גבי המסך מופיע נתיב התקנה של התוכנה (ראה תמונה)

▪ במידת הצורך בחר נתיב התקנה שונה, ולסיום לחץ Next




#### 6. שיוך למסמכי Maple


בחר באפשרות yes ולחץ Next




7. התקנת קיצורי דרך על מסך הבית  
בחר באפשרות yes (ראה תמונה) ולחץ Next



8. בחירת סוג רישיון  
8.א. משתמש יחיד - בחר באופציית משתמש יחיד (ראה תמונה), לחץ Next ועבור לסעיף 9 בנוהל התקנה זה.




8.ב. משתמש רשת - בחר סוג רישיון רשת (ראה תמונה), לחץ על Next והמשך להגדרת הרשת בסעיף זה.




### 8.ב.1) משתמש ברשת ארגונית


- בחר את סוג שרת הרישיונות באירגון (שרת יחיד או שרת רישיונות מבוזר)




- הכנס את שם שרת הרישיונות של מוסדך (ראה תמונה)




9. קבע את מדיניות הורדת העדכונים לתוכנה



במידה ויש עדכונים, התקנס במידה ולא תקבל את ההודעה הבאה:




10. כעת התוכנה מוכנה להתקנה. לחץ על כפתור ההתקנה (ראה תמונה)



## 11. התקנה


המתן בזמן התקנת התוכנה במחשבך (ראה תמונה)



## 12. מועד אקטיבציה

ודא שניתן כי הפירוול \ אנטי וירוס סגורים או מוגדים כך שיאפשרו ל Maple גישה לרשת!

**12.א.** במידה ומחשבך מחובר לאינטרנט בחר באקטיבציה 'עכשיו' (ראה תמונה), לחץ על Next ועבור לסעיף 13).



**12.ב.** במידה ומחשבך אינו מחובר לאינטרנט בחר באקטיבציה 'אחר כך' (ראה תמונה), לחץ על Finish ופעל לפי הוראות סעיף זה

**12.ב(1)** העתק את קובץ מפתח הרשיון, license.dat, שקיבלת בדואר אלקטרוני אל תיקיית license שתחת ספריית ההתקנה של Maple (תיקיית הרישיון).

- במערכת ההפעלה Windows ברירת המחדל הינה :  
C:\Program Files\Maple 2019\license\license.dat

**12.ב(2) התקנת הסתיימה!**



### 13. אקטיבציה


לחץ על Finish ועבור לעמוד הרישום

### 14. הכנסת קוד רכישה

▪ הכנס את קוד הרכישה האישי שנשלח אליך לחלונית (תמונה מטה)

▪ Activating behind a proxy server

- משתמש ביתי – לחץ לא לאופציה זו (ראה תמונה)
- משתמש אירגוני :נסה לבצע הפעלה "ללא פרוקסי", אם נכשלה האקטיבציה פנה למנהל הרשת שלך לעזרה (כתובת הפרוקסי או פתיחת פורט בפיירוול).



Maples...

Thank you for purchasing this product. To use this product, you must activate it by entering your purchase code below.


If you are activating behind a proxy server, please supply your proxy server information below. If your proxy server does not require a username/password combination, please leave these fields blank.

**Purchase Code\***

Operating System

Activating behind a proxy server? ☐ Yes ☒ No

Cancel Clear Back Next



Mapl...

Fields required for activation are marked in red\*.

**Purchase Code\***

**First Name\***

**Last Name\***

**Email address\***

Operating System

During activation, we collect contact information, as well as basic, non-identifying system information from your computer. This information will be used to activate your product, and for customer service purposes such as contacting you about important product maintenance updates or identifying trends in platform use.

[Learn more about Maplesoft's Privacy and Data Protection Policy.](#)

☐ I consent to the collection of information as described above.

Subscribe to our newsletter to receive product tips, free resources, special offers, and more!

☒ Maplesoft Product Announcements

Maplesoft has a double opt-in policy. You will be sent an email asking you to confirm your subscription.


Cancel Clear Back Next

### 15. עדכון פרטים אישיים

מלא את פרטיך האישיים בשדות הרלוונטיים ולחץ על כפתור "המשך".


## 16. הודעה על הצלחת האקטיבציה

במסך מחשבך תקפוצ' הודעה על הצלחת האקטיבציה (ראה תמונה). לחץ OK



## 17. סיום ההתקנה, אתחול המערכת

במידה ומתקנת במחשבך גירסה קודמת של Maple תציעה לך התוכנה לייבא את העדפויותיך לגירסה הנוכחית




לאחר מכן תופיע על המסך הודעה על סיום ההתקנה ובקשה לאתחול המערכת.

- במידה והנך מעוניין באתחול מיידי על ידי התוכנה בחר באפשרות Yes
- במידה והנך מעוניין לאתחל את המחשב בעצמך, בחר באפשרות No (ראה תמונה)


## ההתקנה הסתיימה, ברוכים הבאים לקהילת משתמשי Maple.

# הפעלה ראשונה של התוכנה

לחץ לחיצה כפולה על צלמית (איקון) התוכנה על שולחן העבודה, או בחר אותה מתפריט Start. התוצאה היא חלון הטעינה הבא




ולאחריו חלון הפתיחה של התוכנה




למשתמשים מתחילים או מי שרוצים לשפר את ידיעותיהם באפשרויות הגלומות בתוכה מומלץ להתחיל בשני המקומות המסומנים בלחיצת עכבר "New to Maple" ו-"MathApps".

מסך התוכנה לאחר הלחיצה על New to Maple :




מסך העזרה של MathApps



## נספח, מציאת הכתובת הפיזית של המחשב

★ במערכת הפעלה Windows :

- פתח את חלון שורת הפקודה Start → Programs → Accessories → Command Prompt
- השתמש בפקודה ipconfig /all (ראה תמונה)



```

Select Command Prompt
D:\tmp>ipconfig /all
Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : omer-mb
Primary Dns Suffix . . . . . : 
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter eth0:

Media State . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
Physical Address. . . . . : 00-15-C5-06-5A-11


Ethernet adapter WiFi:

Connection-specific DNS Suffix . . . : 
Description . . . . . : Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card
Physical Address. . . . . : 00-16-CF-2C-E1-01
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
IP Address. . . . . : 10.0.0.101
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 10.0.0.1
Dhcp Server . . . . . : 10.0.0.1
DNS Servers . . . . . : 80.179.52.100
                        80.179.55.100
Lease Obtained. . . . . : Monday, March 16, 2009 12:11:30 AM
Lease Expires . . . . . : Tuesday, March 17, 2009 12:11:30 AM

D:\tmp>
  
```

★ במערכת הפעלה Linux ובמערכת הפעלה Mac OS-X :

- פתח חלון טרמינל
- השתמש בפקודה ifconfig eth0 (ראה תמונה)



```

shimon@beta: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
shimon@beta:~$ ifconfig eth0
bash: ifconfig: command not found
shimon@beta:~$ /sbin/ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1a:4d:5c:2c:79
          inet addr:192.168.13.2  Bcast:192.168.13.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::21a:4dff:fe5c:2c79/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1342201 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1257532 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1031260644 (983.4 MiB)  TX bytes:182041123 (173.6 MiB)
          Interrupt:253 Base address:0xc000

shimon@beta:~$ 
  
```

★ שלח את הכתובת הפיזית של המחשב (כמסומן בתמונה) ל: [support@digisec-technology.com](mailto:support@digisec-technology.com)