

מדריך מקוצר להתקנת Maple 2021

כללי

החל מגרסה זו, **Maple 2021**, התוכנה זמינה רק למערכות הפעלה 64 bit :

- ★ Windows 64 bit
- ★ Linux 64 bit
- ★ Mac OS-X, Intel (version 10.10 or later)

על מנת לוודא שמחשבך עומד בדרישות הסף (הצנועות יחסית) של **Maple** אנא בדוק את הקישור

https://maplesoft.com/products/system_requirements.aspx

טרום התקנה

- ודא כי יש בידך את קבצי ההתקנה המתאימים למערכת ההפעלה שלך. הורד את קבצי ההתקנה העדכניים מהקישור שקיבלת עם הרישיון.
- בדוק כי מחשבך עונה לדרישות הסף להתקנה, שיש לחשבון המשתמש שלך הרשאות התקנה מתאימות להתקנה. שים לב, התקנה דורשת הרשאת Administrator.

במחשב המחובר לאינטרנט

במידה והנך מתקין את התוכנה על מחשב המחובר לאינטרנט בצע את הפעולות הבאות :

- בדוק כי מחשבך מחובר לרשת האינטרנט ויכול לראות אתרים חיצוניים.
- ודא כי הפירוול \ אנטי וירוס סגורים או מוגדרים כך שיאפשרו ל **Maple** גישה לרשת (ניתן לדחות פעולה זו עד שלב האקטיבציה ממש, אך מומלץ לדעת על בעיה המונעת את השלמת ההתקנה מראש).
- **לתשומת לבך!**

בסיום ההתקנה מתבצע תהליך רישום ואקטיבציה של התוכנה. מחשב המחובר לאינטרנט יכול לבצע את האקטיבציה כנגד שרתי החברה באופן מיידי. תהליך הינו חד-פעמי ובמהלכו שולח המחשב מותקן מחרוזת זיהוי למוצר (קוד הרכישה וזהות המחשב המארח) ובתמורה מקבל מחרוזת שהינה מפתח ההפעלה של התוכנה. תהליך זה מתרחש אך ורק בפעם הראשונה שהתוכנה מופעלת, קרי בעת התקנתה או בזמן ההפעלה הראשונה באם פסחו על האקטיבציה במהלך ההתקנה.

לאור זאת, **חובה לתת לתוכנה גישה לרשת בסיום ההתקנה לצורך ביצוע האקטיבציה!**

מפתח ההפעלה של התוכנה – קובץ הרישיון מאוחסן בתיקיה license שתחת ספריית ההתקנה. במערכת הפעלה Windows ברירת המחדל הינה : C:\Program Files\Maple 2021\license\license.dat .

במידה ובכוונתך לפרמט את המחשב, להתקין מחדש, למחוק התקנה וכד', מומלץ ביותר לגבות קובץ זה ולהשיבו למקומו בתום ההתקנה.

במחשב שאינו מחובר לאינטרנט

היות ומחשבכם אינו מחובר לאינטרנט ולפיכך לא ניתן לבצע את האקטיבציה כנגד שרתי החברה באופן מיידי, עליכם לשלוח לנו את הזיהוי הפיזי של המחשב ואנו ניצור בעבורכם את מפתח ההפעלה.


אל מנת לייצר עבורכם את מפתח ההפעלה אליכם לשלוח אלי את כתובתו הפיזית (MAC Address) של כרטיס הרשת הראשון של המחשב (Ethernet NIC). במידה ואינך יודע כיצד לאתר את כתובתו הפיזית של כרטיס הרשת (MAC Address) במחשבך אנא הסתכל בנספח (העמוד האחרון בקובץ זה).

את מפתח ההפעלה של התוכנה – קובץ הרישיון, יש לאחסן בתיקיה license שתחת ספריית ההתקנה של **Maple**. במערכת הפעלה Windows ברירת המחדל הינה : C:\Program Files\Maple 2021\license\license.dat .


במידה ובכוונתך לפרמט את המחשב, להתקין מחדש, למחוק התקנה וכד', מומלץ ביותר לגבות קובץ זה ולהשיבו למקומו בתום ההתקנה.

הוראות התקנה

1. הפעל את קובץ ההתקנה כ – Administrator



2. התוכנה תפרוש את עצמה מקובץ ההתקנה




3. הקדמה

לאחר פרישת התוכנה יפתח חלון ההקדמה לאשף ההתקנה. בתחתית החלון מצד ימין לחץ Next



4. קבלת תנאי הרישיון


קבל את תנאי הרישיון כפי שמופיע בתמונה ולחץ Next



5. נתיב ההתקנה


על גבי המסך מופיע נתיב התקנה של התוכנה (ראה תמונה)

▪ במידת הצורך בחר נתיב התקנה שונה, ולסיום לחץ Next




6. שיוך מסמכי Maplesoft לגירסה החדשה


בחר באפשרות yes ולחץ Next




7. התקנת קיצורי דרך על מסך הבית
בחר באפשרות yes (ראה תמונה) ולחץ Next



8. בחירת סוג רישיון
8.א. משתמש יחיד - בחר באופציית משתמש יחיד (ראה תמונה), לחץ Next ועבור לסעיף 9 בנוהל התקנה זה.




8.ב. משתמש רשת - בחר סוג רישיון רשת (ראה תמונה), לחץ על Next והמשך להגדרת הרשת בסעיף זה.




8.1(1) משתמש ברשת ארגונית


- בחר את סוג שרת הרישיונות באירגון (שרת יחיד או שרתי רישיונות מרובים)




- הכנס את שם שרת הרישיונות של מוסדך (ראה תמונה)




9. קבע את מדיניות הורדת העדכונים לתוכנה



במידה ויש עדכונים, התקנס במידה ולא תקבל את ההודעה הבאה:




10. כעת התוכנה מוכנה להתקנה. לחץ על כפתור ההתקנה (ראה תמונה)



11. התקנה

המתן בזמן התקנת התוכנה במחשבך (ראה תמונה)



12. מועד אקטיבציה

ודא שניתן כי הפירוול \ אנטי וירוס סגורים או מוגדים כך שיאפשרו ל **Maple** גישה לרשת!

א.12. במידה ומחשבך מחובר לאינטרנט בחר באקטיבציה 'עכשיו' (ראה תמונה), לחץ על Finish ועבור לסעיף **13.**



ב.12. במידה ומחשבך אינו מחובר לאינטרנט בחר באקטיבציה 'אחר כך' (ראה תמונה), לחץ על Finish ופעל לפי הוראות סעיף זה

ב.12.1) העתק את קובץ מפתח הרשיון, license.dat, שקיבלת בדואר אלקטרוני אל תיקיית license שתחת ספריית ההתקנה של Maple (תיקיית הרישיון).

- במערכת ההפעלה Windows ברירת המחדל הינה :
C:\Program Files\Maple 2021\license\license.dat

ב.12.2) התקנת הסתיימה!

13. אקטיבציה



13.א. הכנסת קוד רכישה

○ הכנס את קוד הרכישה האישי שנשלח אליך לחלונית (תמונה מטה)

○ Activating behind a proxy server

▪ משתמש ביתי – לחץ **לא** לאופציה זו (ראה תמונה)

▪ משתמש אירגוני: נסה לבצע הפעלה "ללא פרוקסי", אם נכשלה האקטיבציה פנה למנהל הרשת שלך לעזרה (כתובת הפרוקסי או פתיחת פורט בפיירוול).





13.ב. עדכון פרטים אישיים

מלא את פרטיך האישיים בשדות הרלוונטיים ולחץ על כפתור "המשך".


13.ג. הודעה על הצלחת האקטיבציה

במסך מחשבך תקפוץ הודעה על הצלחת האקטיבציה (ראה תמונה). לחץ OK



14. סיום ההתקנה, אתחול המערכת

במידה ומתקנת במחשבך גרסה קודמת של Maple תציעה לך התוכנה לייבא את העדפויותיך לגרסה הנוכחית




לאחר מכן תופיע על המסך הודעה על סיום ההתקנה ובקשה לאתחול המערכת.

- במידה והנך מעוניין באתחול מיידי על ידי התוכנה בחר באפשרות Yes
- במידה והנך מעוניין לאתחול את המחשב בעצמך, בחר באפשרות No (ראה תמונה)


ההתקנה הסתיימה, ברוכים הבאים לקהילת משתמשי Maple.

הפעלה ראשונה של התוכנה

לחץ לחיצה כפולה על צלמית (איקון) התוכנה על שולחן העבודה, או בחר אותה מתפריט Start. התוצאה היא חלון הטעינה הבא



ולאחריו חלון הפתיחה של התוכנה




למשתמשים מתחילים מומלץ להשתמש בשני הקישורים העליונים (תמונות עכבר גדולות) טרם שימוש ראשון בתוכנה. מי שרוצים לדעת מה חדש במהדורה זו ישמחו לבקר בקישור what's new in Maple 2020. כל מי שרוצה להכיר את מגוון האפשרויות ואו לשפר את ידיעותיהם באפשרויות הגלומות בתוכנה מוזמן לבקר בקישור Maple portal.

נספח, מציאת הכתובת הפיזית של המחשב

★ במערכת הפעלה Windows :

- פתח את חלון שורת הפקודה Command Prompt → Accessories → Programs → Start
- השתמש בפקודה `ipconfig /all` (ראה תמונה)



```

D:\tmp>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : omer-mb
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter eth0:

Media State . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
Physical Address. . . . . : 00-15-06-5A-51-11

Ethernet adapter WiFi:


Connection-specific DNS Suffix . . : 
Description . . . . . : Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Card
Physical Address. . . . . : 00-16-CF-2C-E1-01
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address . . . . . : 10.0.0.101
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 10.0.0.1
DHCP Server . . . . . : 10.0.0.1
DNS Servers . . . . . : 80.179.52.100
                        80.179.55.100
Lease Obtained. . . . . : Monday, March 16, 2009 12:11:30 AM
Lease Expires . . . . . : Tuesday, March 17, 2009 12:11:30 AM

D:\tmp>

```

★ במערכת הפעלה Linux ובמערכת הפעלה Mac OS-X :

- פתח חלון טרמינל
- השתמש בפקודה `ifconfig eth0` (ראה תמונה)



```

shimon@beta: ~
File Edit View Terminal Tabs Help

shimon@beta:~$ ifconfig eth0
bash: ifconfig: command not found

shimon@beta:~$ /sbin/ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1a:4d:5c:2c:79
          inet addr:192.168.13.2  Bcast:192.168.13.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::21a:4dff:fe5c:2c79/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1342201 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1257532 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1031260644 (983.4 MiB) TX bytes:182041123 (173.6 MiB)
          Interrupt:253 Base address:0xc000

shimon@beta:~$ 

```

★ שלח את הכתובת הפיזית של המחשב (כמסומן בתמונה) ל: support@digisec-technology.com